

Demodaten entfernen

Zur Entfernung der während der Installation angelegten Demodaten.

Zur Entfernung der während der Installation angelegten Demodaten folgene Befehle in der Datenbank ausführen. Gegebenenfalls vorher nicht zu löschende Bereich aus den Skript herausnehmen.

-> Backup vorher nicht vergessen!

Code

```
TRUNCATE          TABLE          adresse;
TRUNCATE          TABLE          adresse_rolle;
TRUNCATE          TABLE          anbot;
TRUNCATE          TABLE          anbot_position;
TRUNCATE          TABLE          anbot_protokoll;
TRUNCATE          TABLE          artikel;
TRUNCATE          TABLE          aufgabe;
TRUNCATE          TABLE          auftrag;
TRUNCATE          TABLE          auftrag_position;
TRUNCATE          TABLE          auftrag_protokoll;
TRUNCATE          TABLE          bestellung;
TRUNCATE          TABLE          bestellung_position;
TRUNCATE          TABLE          bestellung_protokoll;
TRUNCATE          TABLE          datei_stichwoerter;
TRUNCATE          TABLE          dokumente_send;
TRUNCATE          TABLE          einkaufspreise;
TRUNCATE          TABLE          kalender_event;
TRUNCATE          TABLE          kalender_user;
TRUNCATE          TABLE          lager_bewegung;
TRUNCATE          TABLE          lager_platz;
TRUNCATE          TABLE          lager_platz_inhalt;
TRUNCATE          TABLE          lieferschein;
TRUNCATE          TABLE          lieferschein_position;
TRUNCATE          TABLE          lieferschein_protokoll;
TRUNCATE          TABLE          objekt_protokoll;
TRUNCATE          TABLE          paketannahme;
TRUNCATE          TABLE          pdfmirror_md5pool;
TRUNCATE          TABLE          protokoll;
TRUNCATE          TABLE          rechnung;
TRUNCATE          TABLE          rechnung_position;
TRUNCATE          TABLE          stueckliste;
TRUNCATE          TABLE          systemlog;
TRUNCATE          TABLE          verkaufspreise;
TRUNCATE TABLE zeiterfassung;
```

Alles anzeigen